


Windows 8 Windows 10

PROLIFIC PL-2303

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL DRIVER

INTRODUZIONE

Se il sistema operativo del computer è Windows 7 o versione superiore, il dispositivo Safescan dovrebbe essere riconosciuto automaticamente (come **"Prolific USB-to-Serial Comm Port"**). Ciò può essere verificato nella scheda **Gestione dispositivi di Windows**.

Se il computer non riconosce il dispositivo Safescan, sarà visualizzato un punto esclamativo giallo  accanto alla voce "USB-to-Serial Comm Port". In questo caso è necessario installare manualmente il driver del dispositivo. Queste istruzioni descrivono come installare i driver per Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10.

ANDARE ALLA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL DRIVER




INSTALLAZIONE DEL DRIVER

1. Controllare il driver in **Gestione dispositivi di Windows**

Questo può essere fatto come segue:



- 1.1 Puntare il mouse nell'angolo inferiore destro dello schermo, spostare il puntatore del mouse verso l'alto, poi fare clic su **"Cerca"**.




- 1.2 Inserire **"Gestione dispositivi"** nella casella di ricerca, e fare clic su **Gestione dispositivi**. Potrebbe essere richiesta la password di amministratore oppure di confermare la scelta.




In alternativa, quando si è in modalità Desktop Windows standard: fare clic col pulsante destro sull'icona **"Questo PC"** (può anche essere chiamata **"Il mio computer"**) e selezionare **"Gestione"**. Nella schermata successiva, selezionare **"Gestione dispositivi"**.








INSTALLAZIONE DEL DRIVER


- 1.3 In Gestione dispositivi, fare doppio clic sulla categoria **"Porte (COM e LPT)"** per espanderla. Si noterà un punto esclamativo  vicino a **"Prolific USB-to-Serial Comm Port"**. Questo indica che c'è un problema di driver di periferica, il dispositivo non viene riconosciuto correttamente da Windows.



- 1.4 Questo pacchetto di aggiornamento contiene i file elencati di seguito. Salvare questi file in una posizione facilmente accessibile, ad esempio sul desktop.

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Fare clic destro sul file **ser2pl.inf** e selezionare **"Installa"**.




Probabilmente non si noterà che sia accaduto qualcosa quando lo si esegue.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER


- 1.6 Tornare a **Gestione dispositivi**, fare doppio clic sulla categoria **"Porte (COM e LPT)"** per espanderla. Fare clic col pulsante destro su **"Prolific USB to Serial Comm Port"** e fare clic su **"Aggiorna driver"**.



- 1.7 Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **"Cerca il driver sul computer"**.




- 1.8 Selezionare **"Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer"**.




INSTALLAZIONE DEL DRIVER


- 1.9 Fare doppio clic su **Driver Prolific versione 3.3.2** dal 2008.



- 1.10 Viene visualizzata la seguente schermata, indicando che i driver sono ora installati correttamente.



La prossima volta che si connette il dispositivo Safescan al computer, dovrebbe essere riconosciuto dal sistema operativo Windows. Al momento del controllo in Gestione dispositivi di Windows, il punto esclamativo giallo dovrebbe ora essere scomparso.



IL DRIVER PROLIFIC È ORA AGGIORNATO