


Windows 8
Windows 10

PROLIFIC PL-2303

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PILOTE

INTRODUCTION

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou une version supérieure, votre appareil Safescan devrait automatiquement être reconnu (en tant que « **Prolific USB-to-Serial Port Comm** »). Vous pouvez vérifier ce point dans le **Gestionnaire de périphériques de Windows**.

Si votre ordinateur ne reconnaît pas votre appareil Safescan, vous verrez un point d'exclamation jaune  à côté de « USB-to-Serial Port Comm ». Dans ce cas, vous devrez installer manuellement le pilote de l'appareil. Ces instructions décrivent comment installer les pilotes pour Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10.

PROCÉDEZ À L'INSTALLATION DU PILOTE




INSTALLATION DU PILOTE

1. Vérifiez le pilote dans le **Gestionnaire de périphériques de Windows**

Vous pouvez le faire comme suit :



- 1.1 Pointez le curseur de votre souris dans le coin inférieur droit de l'écran, déplacez le curseur vers le haut, puis cliquez sur « **Search** » (**chercher**).




- 1.2 Saisissez « **Gestionnaire de périphériques** » dans la boîte de recherche, puis cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**. Il est possible que l'on vous demande un mot de passe administrateur ou de confirmer votre choix.




Alternativement, lorsque vous êtes en mode standard de Windows Desktop : faites un clic droit sur l'icône « **Cet ordinateur** » (il peut aussi être appelé « **Mon ordinateur** ») et sélectionnez « **Manage** » (gérer). Dans l'écran suivant, sélectionnez « **Gestionnaire de périphériques** ».








INSTALLATION DU PILOTE


- 1.3 Dans le Gestionnaire de périphériques, double-cliquez sur la catégorie « **Ports (COM & LPT)** » à l'ouvrir. Vous remarquerez un point d'exclamation  à côté de « **Prolific USB-to-Serial Port Comm** ». Cela indique qu'il y a un problème de pilote de périphérique et que le périphérique n'est pas correctement reconnu par Windows.



- 1.4 Ce pack de mise à jour inclut les fichiers listés ci-dessous. Enregistrez ces fichiers à un endroit facilement accessible comme votre bureau.

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Faites un clic droit sur le fichier **ser2pl.inf** et sélectionnez « **Install** » (installer).




Vous ne remarquerez probablement pas qu'il se passe quelque chose lorsque vous exécutez ce fichier.

INSTALLATION DU PILOTE


- 1.6 Retournez au **Gestionnaire de périphériques**, double-cliquez sur la catégorie « **Ports (COM & LPT)** » pour l'ouvrir. Faites un clic droit sur le « **Prolific USB vers série Comm Port** », puis cliquez sur « **Software Update Driver** » (pilote de mise à jour du logiciel).



- 1.7 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur « **Browse my computer for driver software** » (naviguer dans mon ordinateur pour trouver le logiciel du pilote).




- 1.8 Sélectionnez « **Let me pick from a list of device drivers on my computer** » (laissez-moi choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur).




INSTALLATION DU PILOTE


1.9 Double-cliquez sur le **pilote Prolific version 3.3.2** de 2008.



1.10 L'écran suivant devrait s'afficher, indiquant que les pilotes sont maintenant installés correctement.



La prochaine fois que vous connectez votre appareil Safescan à votre ordinateur, il devrait maintenant être reconnu par votre système d'exploitation Windows. Si vous ouvrez le Gestionnaire de périphériques de Windows, le point d'exclamation jaune devrait maintenant avoir disparu.



LE PILOTE PROLIFIC EST MAINTENANT MIS À JOUR