


Windows 8 Windows 10

PROLIFIC PL-2303

ILLESZTŐPROGRAM-TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Ha a számítógépen Windows 7 vagy újabb rendszer működik, akkor az a Safescan készüléket automatikusan felismeri (mint **“Többcsatornás USB-soros COMM port”**). Ezt ellenőrizni lehet a **Windows Eszközkezelőben**.

Ha a számítógép nem ismeri fel a Safescan készüléket, akkor egy sárga felkiáltójel látható  az “USB-soros COMM port” felirat mellett. Ebben az esetben kézzel kell telepíteni az eszköz-illesztőprogramot. Ez az útmutató leírja, hogyan kell telepítenie a Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10 rendszerek illesztőprogramjait.


UGRÁS AZ ILLESZTŐPROGRAM-TELEPÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ →

ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

1. Ellenőrizze az illesztőprogramot a **Windows Eszközkezelőben**

Ennek módja a következő:



- 1.1 Vigye az egérmutatót a képernyő jobb alsó sarkába, mozgassa felfelé, majd kattintson a **"Keresés"** parancsra.




- 1.2 Írja be az **"Eszközkezelő"** szót a keresés mezőbe, majd kattintson az **Eszközkezelő** ikonra. Lehet, hogy a rendszer rendszergazda jelszót fog kérni vagy meg kell erősítenie a választást.




Vagy pedig a szokásos Windows Asztal módban: kattintson a jobb gombbal az **"Ez a PC"** (más lehetséges néven **"Sajátgép"**) ikonra, és válassza **"Kezelés"** parancsot. A következő képernyőn válassza **"Eszközkezelő"** pontot.








ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE


- 1.3 Az Eszközkezelőben kattintson duplán a **"Portok (COM és LPT)"** kategóriára a kibontásához. Látható lesz egy felkiáltójel a **"Prolific USB-to-Serial COMM port"** felirat mellett . Ez azt jelzi, hogy probléma van az eszköz-illesztőprogrammal, a készüléket nem tudja megfelelően felismerni a Windows.



- 1.4 Ez a frissítés a csomag az alább felsorolt fájlokat tartalmazza. Mentse ezeket a fájlokat egy könnyen elérhető helyre, például az asztalon.

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Kattintson a jobb gombbal a **ser2pl.inf** fájlra, majd válassza a **"Telepítés"** parancsot.




Valószínűleg nem veszi észre, hogy bármi történt, amikor futtatja a fájlt.

ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE


- 1.6 Menjen vissza az **Eszközkezelő** ablakba, és kattintson duplán a **“Portok (COM és LPT)”** kategóriára a kibontásához. Jobb gombbal kattintson a **“Prolific USB-to-Serial COMM port”** elemre, majd kattintson az **“Illesztőprogram frissítése”** parancsra.



- 1.7 A következő ablakban kattintson az **“Illesztőprogramok keresése a számítógépen”** parancsra.




- 1.8 Válassza a **“Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából”** lehetőséget.




ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE


- 1.9 Kattintson duplán a **Prolific USB-to-Serial COMM port 3.3.2 verzió** parancsra 2008-nál későbbi rendszer esetén.



- 1.10 A következő ablak jelenik meg, jelezve, hogy az illesztőprogramok nem megfelelően vannak telepítve.



Amikor legközelebb csatlakoztatja a Safescan készüléket a számítógéphez, akkor a Windows operációs rendszernek már fel kell ismernie. Ha belép a Windows eszközközelőbe, akkor a sárga felkiáltójel most nem látható.



A PROLIFIC ILLESZTŐPROGRAM MOST NAPRA KÉSZ