


**Windows 8**  
**Windows 10**

PROLIFIC PL-2303

# **INSTRUKCJA INSTALACJI STEROWNIKA**

# WPROWADZENIE

Jeżeli Twój komputer pracuje na systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym, podłączone urządzenie Safescan powinno zostać rozpoznane automatycznie (jako **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**). Można to sprawdzić w **Menedżerze urządzeń systemu Windows**.

Jeżeli komputer nie rozpoznaje urządzenia Safescan, obok pozycji „USB-to-Serial Comm Port” widnieje żółty znak wykrzyknika . W takim wypadku konieczne jest własnoręczne zainstalowanie sterownika urządzenia. Niniejsza instrukcja opisuje sposób instalowania sterowników przeznaczonych do systemów operacyjnych Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10.


PRZEJDŹ DO PROCEDURY INSTALACJI STEROWNIKA →

# INSTALACJA STEROWNIKA

## 1. Sprawdź sterownik w **Menedżerze urządzeń systemu Windows**

Można to zrobić w opisany poniżej sposób.



- 1.1 Ustaw kursor myszy w lewym dolnym narożniku ekranu, a następnie przemieść go wyżej i kliknij przycisk „Szukaj”.




- 1.2 Wprowadź w polu wyszukiwania frazę „Menedżer urządzeń”, po czym kliknij pozycję „Menedżer urządzeń”. W dalszej kolejności nastąpić może zapytanie o hasło administratora albo żądanie potwierdzenia wyboru.




A jeżeli pracujesz w trybie standardowego Pulpu systemu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Ten komputer” (jej nazwa może także brzmieć „Mój komputer”), po czym wybierz opcję „Zarządzaj”. Na kolejnym ekranie wybierz pozycję „Menedżer urządzeń”.








# INSTALACJA STEROWNIKA


- 1.3 W Menedżerze urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję kategorii **„Porty (COM i LPT)”**, aby ją rozwinąć. Przy pozycji **„Prolific USB-to-Serial Comm Port”** dostrzeżesz znak wykrzyknika . Sygnalizuje on problem ze sterownikiem urządzenia – niepowodzenie rozpoznawania urządzenia przez system Windows.



- 1.4 Pakiet aktualizacji zawiera niżej wymienione pliki. Zapisz te pliki w łatwo dostępnym miejscu – na przykład na Pulpicie.

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik **ser2pl.inf** i wybierz pozycję **„Zainstaluj”**.




Prawdopodobnie nie dostrzeżesz żadnej reakcji systemu na ten wybór.

# INSTALACJA STEROWNIKA


- 1.6 Powrót do **Menedżera urządzeń** i dwukrotnie kliknij pozycję kategorii **„Porty (COM i LPT)”**, aby ją rozwinąć. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **„Prolific USB to Serial Comm Port”** i wybierz opcję **„Zaktualizuj oprogramowanie sterownika”**.




- 1.7 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję **„Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”**.




- 1.8 Wybierz opcję **„Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”**.




- 1.9 Dwukrotnie kliknij pozycję „**Prolific driver version 3.3.2** from 2008”.



- 1.10 Powinno to skutkować wyświetleniem przedstawionego niżej ekranu, sygnalizującego powodzenie instalacji sterowników.



Przy kolejnym podłączeniu urządzenia Safescan do komputera powinno ono zostać pomyślnie rozpoznane przez system operacyjny Windows. Możesz sprawdzić w Menedżerze urządzeń systemu Windows, czy żółty znak wykrzyknika zniknął.



**STEROWNIK PROLIFIC JEST W TYM MOMENCIE AKTUALNY.**