


Windows 8
Windows 10

PROLIFIC PL-2303

ANWEISUNGEN ZUR TREIBERINSTALLATION

EINFÜHRUNG

Wenn Ihr PC mit Windows 7 oder höher läuft, sollte Ihr Safescan-Gerät automatisch erkannt werden (als **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**). Dies kann im **Windows Geräte-Manager** überprüft werden.

Wenn Ihr Computer Ihr Safescan Gerät nicht erkennt, werden Sie ein gelbes Ausrufezeichen  neben dem “USB-to-Serial Comm Port” sehen. In diesem Fall müssen Sie die Gerätetreiber manuell installieren. Diese Anweisung beschreibt, wie Sie die Treiber für Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 installieren.

GEHEN SIE WEITER ZUR TREIBERINSTALLATION




TREIBERINSTALLATION

1. Überprüfen Sie den Treiber im **Windows Geräte-Manager**

Dies kann wie folgt durchgeführt werden:



- 1.1 Bewegen Sie die Maus in die untere rechte Ecke des Bildschirms, bewegen Sie den Mauszeiger nach oben, und klicken Sie dann auf **"Suche"**.




- 1.2 Geben Sie **"Gerätemanager"** in das Suchfeld ein und klicken Sie auf **Gerätemanager**. Sie werden möglicherweise nach einem Admin-Passwort gefragt oder aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.




Alternativ, wenn Sie im Standard-Windows-Desktop-Modus sind: Rechtsklick auf das **"Dieser PC"** Symbol (kann auch "Mein Computer" heißen) und wählen Sie **"Verwalten"**. Im nächsten Bildschirm, wählen Sie **"Device Manager (Gerätemanager)"**.








TREIBERINSTALLATION


- 1.3 Im Geräte-Manager, doppelklicken Sie auf die **"Anschlüsse (COM und LPT)"** Kategorie, um ihn zu erweitern. Sie werden ein Ausrufezeichen  neben **"Prolific USB-to-Serial Comm Port"** bemerken. Dieses zeigt an, dass es ein Problem mit dem Gerätetreiber gibt und das Gerät von Windows nicht richtig erkannt wird.



- 1.4 Dieses Update-Paket enthält die unten aufgelisteten Dateien. Speichern Sie diese Dateien an einem leicht zugänglichen Ort, wie beispielsweise auf Ihrem Desktop.

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Mit der rechten Maustaste klicken Sie auf die Datei **ser2pl.inf** und wählen Sie **"Installieren"**.




Sie werden wahrscheinlich nicht bemerken, dass irgendetwas passiert, wenn Sie es durchführen.

TREIBERINSTALLATION


- 1.6 Gehen Sie zurück zum **Gerätemanager**, doppelklicken Sie auf die **"Anschlüsse (Ports) (COM und LPT)"** Kategorie um ihn zu erweitern. Rechtsklicken Sie auf den **"Prolific USB to Serial Comm Port"**, und klicken Sie auf **"Treibersoftware aktualisieren"**.




- 1.7 Im daraufhin angezeigten Dialog klicken Sie auf **"In dem Computer nach Treiber software suchen"**.




- 1.8 Wählen Sie **"Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen"**.




1.9 Doppelklicken Sie auf **Prolific driver version 3.3.2** aus dem Jahr 2008.



1.10 Der folgende Bildschirm sollte erscheinen und anzeigen, dass die Treiber nun korrekt installiert sind.



Beim nächsten Mal, wenn Sie Ihr Safescan-Gerät an den Computer anschließen, sollte es von Ihrem Windows-Betriebssystem erkannt werden. Wenn Sie den Windows Geräte-Manager öffnen sollte jetzt das gelbe Ausrufezeichen verschwunden sein.



DER PROLIFIC DRIVER IST JETZT AKTUALISIERT