


Windows 8
Windows 10

PROLIFIC PL-2303

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR

INTRODUÇÃO

Se o seu PC corre o Windows 7 ou superior, o seu dispositivo Safescan deve ser automaticamente reconhecido (como "**Prolific USB-to-Serial Comm Port**"). Isto pode ser verificado no **Gestor de Dispositivos do Windows**.

Se o seu computador não reconhecer o dispositivo Safescan, verá um ponto de exclamação amarelo  junto de "USB-to-Serial Comm Port". Nesse caso, precisará de instalar manualmente o controlador de dispositivo. Estas instruções descrevem como instalar os controladores para o Windows 8, o Windows 8.1 ou Windows 10.


IR PARA O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR →

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR

1. Verifique o controlador no **Gestor de Dispositivos do Windows**

Isso pode ser feito como se segue:



- 1.1 Aponte o rato para o canto inferior direito do ecrã, mova o ponteiro do rato para cima e clique em **"Procurar"**.




- 1.2 Escreva **"Gestor de Dispositivos"** na caixa de pesquisa e clique em **Gestor de Dispositivos**. Poderá ser solicitada uma palavra-passe de administrador ou que confirme a sua escolha.




Como alternativa, quando estiver no modo padrão da Área de Trabalho do Windows: clique direito no ícone **"Meu Computador"** (também pode ser chamado **"Este PC"**) e selecione **"Gerir"**. No ecrã seguinte, selecione **"Gestor de Dispositivos"**.








INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR


- 1.3 No Gestor de Dispositivos, faça duplo clique na categoria **"Portas (COM & LPT)"** para expandi-la. Verá um ponto de exclamação  próximo de **"Prolific USB-to-Serial Comm Port"**. Isso indica que existe um problema de controlador de dispositivo, o dispositivo não foi devidamente reconhecido pelo Windows.



- 1.4 Este pacote de atualização inclui os ficheiros listados abaixo. Guarde esses ficheiros num local de fácil acesso, como a sua área de trabalho.

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Clique com o botão direito no ficheiro **ser2pl.inf** e selecione **"Install"**.




Provavelmente, não notará nada a acontecer quando o executar.

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR


- 1.6 Regresse ao **Gestor de Dispositivos**, faça duplo-clique na categoria "**Portas (COM & LPT)**" para expandi-la. Clique direito em "**Prolific USB to Serial Comm Port**" e clique em "**Atualizar Software de Controlador**".



- 1.7 No diálogo resultante, clique em "**Procurar o software de controlador no meu computador**".




- 1.8 Selecione "**Escolher de uma lista de controladores de dispositivo no meu computador**".




INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR


- 1.9 Clique duas vezes em **Prolific driver version 3.3.2** de 2008.



- 1.10 O ecrã seguinte deverá aparecer, indicando que os controladores estão agora instalados corretamente.



Da próxima vez que ligar o dispositivo Safescan ao seu computador, deve agora ser reconhecido pelo sistema operativo Windows. Quando verificar no Gestor de Dispositivos do Windows, o ponto de exclamação amarelo deve ter desaparecido.



O CONTROLADOR PROLIFIC ESTÁ AGORA ATUALIZADO