


Windows 8 Windows 10

PROLIFIC PL-2303

STUURPROGRAMMA INSTALLATIE INSTRUCTIES

INTRODUCTIE

Als het besturingssysteem van uw PC Windows 7 of hoger is, moet uw Safescan apparaat normaal gezien automatisch herkend worden (als **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**). Dit kunt u in het **Windows Apparaatbeheer Device Manager** controleren.

Indien uw computer uw Safescan apparaat niet herkent ziet u een geel uitroepteken  staan naast “USB-to-Serial Comm Port”. In dit geval moet u handmatig het stuurprogramma installeren. Deze handleiding beschrijft hoe u het stuurprogramma voor Windows 8 of Windows 10 installeert.

GA NAAR DE INSTALLATIEPROCEDURE




STUURPROGRAMMA INSTALLATIE

1. Controleer het stuurprogramma in **Windows Apparaatbeheer**

Dit doet u als volgt:



- 1.1 Beweeg uw muis-aanwijzer naar de hoek rechtsonderaan uw beeldscherm. Beweeg hem vervolgens naar boven, en klik dan op **“Zoeken”**.




- 1.2 Typ **“Apparaatbeheer”** in het zoekveld en klik daarna op **Apparaatbeheer**. Het kan zijn dat er om een Administrator password wordt gevraagd om uw keuze te bevestigen.




Een alternatieve manier, wanneer u in de standaard Windows Bureaubladmodus bent: Klik met de rechter muistoets op het **“Deze PC”** icoon (kan ook “Computer” heten) en selecteer **“Beheren”**. Selecteer in het volgende scherm **Apparaatbeheer**.








STUURPROGRAMMA INSTALLATIE


- 1.3 Dubbelklik in Apparaatbeheer op de categorie **“Poorten (COM & LPT)”** om het uit te klappen. U zult een uitroepteken zien  naast **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**. Dit betekent dat er een probleem is met het stuurprogramma is, het apparaat wordt niet correct herkend door Windows.



- 1.4 Het updatepakket bevat de hieronder getoonde bestanden. Sla deze bestanden op een makkelijk toegankelijke plaats op, zoals bijvoorbeeld uw Bureaublad.

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Klik met de rechtermuis toets op het bestand **ser2pl.inf** en selecteer **“Installeren”**.




U merkt waarschijnlijk niet dat er iets op de achtergrond gebeurt wanneer u dit bestand installeert.

STUURPROGRAMMA INSTALLATIE


- 1.6 Ga terug naar **Apparaatbeheer**, dubbelklik op de categorie **"Poorten (COM & LPT)"** om het uit te klappen. Klik met de rechtermuis toets op **"Prolific USB to Serial Comm Port"** en klik op **"Stuurprogramma's bijwerken"**.



- 1.7 In het nu volgende venster, klik op **"Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken"**.




- 1.8 Selecteer **"Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer"**.




DRIVER INSTALLATION


1.9 Dubbelklik op de **Prolific driver versie 3.3.2** uit 2008.



1.10 Het volgende scherm zal verschijnen, ter bevestiging dat het stuurprogramma nu correct is geïnstalleerd.



De volgende keer dat u uw Safescan apparaat op uw computer aansluit zal het herkend moeten worden door uw Windows besturingssysteem. Wanneer u dit in Apparaatbeheer controleert zou het gele uitroepteken nu verdwenen moeten zijn.



HET PROLIFIC STUURPROGRAMMA IS NU BIJGEWERKT