


Windows 8 Windows 10

PROLIFIC PL-2303

POKYNY NA INŠTALÁCIU OVLÁDAČA

ÚVOD

Ak váš počítač používa systém Windows 7 alebo novší, mal by zariadenie Safescan rozpoznať automaticky (ako „**Prolific USB-to-Serial Comm Port**“). Môžete to skontrolovať v **Správcovi zariadení systému Windows**.

Ak váš počítač zariadenie Safescan nerozpozna, zobrazí sa vedľa položky „USB-to-Serial Comm Port“ žltý  výkričník. V takom prípade musíte ovládač zariadenia nainštalovať ručne. Tieto pokyny popisujú, ako nainštalovať ovládače pre systém Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10.

SPUSTENIE PROCESU INŠTALÁCIE OVLÁDAČA




INŠTALÁCIA OVLÁDAČA

1. Skontrolujte ovládač v **Správcovi zariadení systému Windows**

Môžete to vykonať nasledovne:



- 1.1 Presuňte myš do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľom myši nahor a následne kliknite na „**Hľadať**“.




- 1.2 Do vyhľadávacieho poľa zadajte „**Správca zariadení**“ a potom kliknite na **Správcu zariadení**. Môže sa zobrazíť výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie voľby.




Ak ste v štandardnom režime pracovnej plochy Windows, použite alternatívny postup: pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu „**Tento počítač**“ (môže sa volať aj „**Môj počítač**“) a vyberte možnosť „**Spravovať**“. Na ďalšej obrazovke vyberte položku „**Správca zariadení**“.








INŠTALÁCIA OVLÁDAČA


- 1.3 V Správcovi zariadení dvojitým kliknutím rozbaľte kategóriu „**Porty (COM a LPT)**“.
Môžete si všimnúť výkričník vedľa položky „**Prolific USB-to-Serial Comm Port**“! 
Znamená to, že sa vyskytol problém s ovládačom zariadenia a systém Windows ho nedokázal správne rozpoznať.



- 1.4 Táto aktualizácia obsahuje súbory uvedené nižšie. Uložte si tieto súbory na ľahko prístupnom mieste (napr. na pracovnej ploche).

Name	Date modified	Type	Size
 ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
 ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
 ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
 ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
 ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor **ser2pl.inf** a vyberte možnosť „**Inštalovať**“.




Po spustení si pravdepodobne nevšimnete žiadnu reakciu.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA


1.6 Vráťte sa do časti **Správca zariadení** a dvojitým kliknutím rozbaľte kategóriu „**Porty (COM a LPT)**“. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku „**Prolific USB to Serial Comm Port**“ a potom kliknite na možnosť „**Aktualizovať softvér ovládača**“.




1.7 V otvorenom dialógovom okne kliknite na možnosť „**Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači**“.




1.8 Vyberte „**Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači**“.



- 1.9 Dvakrát kliknite na položku **Prolific driver version 3.3.2** z roku 2008.



- 1.10 Mala by sa zobrazit nasledujúca obrazovka, čo znamená, že sa ovládače nainštalovali správne.



Keď najbližšie pripojíte zariadenie Safescan k počítaču, mal by ho systém Windows rozpoznať. Pri kontrole v Správcovi zariadení systému Windows by sa žltý výkričník už nemal zobrazovať.

