


Windows XP
Windows Vista
Windows 7

PROLIFIC PL-2303

**ANWEISUNGEN ZUR
TREIBERINSTALLATION**

EINFÜHRUNG

Wenn Ihr PC mit Windows 7 oder höher läuft, sollte Ihr Safescan-Gerät automatisch erkannt werden (als **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**). Dies kann im **Windows Geräte-Manager** überprüft werden.

Wenn Ihr Computer Ihr Safescan Gerät nicht erkennt, werden Sie ein gelbes Ausrufezeichen  neben dem “USB-to-Serial Comm Port” sehen. In diesem Fall müssen Sie die Gerätetreiber manuell installieren. Diese Anweisung beschreibt, wie Sie die Treiber für Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 installieren.

GEHEN SIE WEITER ZUR TREIBERINSTALLATION






TREIBERINSTALLATION


1. Überprüfen Sie den Treiber im **Windows Geräte-Manager**

Dies kann wie folgt durchgeführt werden:

- 1.1 Rechtsklicken Sie auf das **"Mein Computer"** Symbol (kann auch als "Computer" oder "Dieser Computer" bezeichnet werden) und wählen Sie **"Verwalten"**. Im nächsten Bildschirm wählen Sie **"Device Manager" (Gerätemanager)**.



- 1.2 Im Gerätemanager doppelklicken Sie auf die **"Ports (COM & LPT)"** Kategorie, um ihn zu erweitern. Sie werden ein Ausrufezeichen  neben **"Prolific USB-to-Serial Comm Port"** bemerken. Dies zeigt an, dass es ein Problem mit dem Gerätetreiber gibt und das Gerät von Windows nicht richtig erkannt wird.




- 1.3 Dieses Update-Paket enthält eine Datei: **"PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe"**.





Speichern Sie diese Datei an einem leicht zugänglichen Ort wie beispielsweise auf Ihrem Desktop.

- 1.4 Doppelklicken Sie auf die Datei **PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe**.


- 1.5 Wenn sich die Treiberinstallation in Vorbereitung befindet, wird der folgende Bildschirm angezeigt:



- 1.6 Die Treiberinstallation wird gestartet. Die folgenden Bildschirme werden angezeigt: Klicken Sie auf **[NEXT] (Weiter)** um den Installationsvorgang fortzusetzen. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt.




- 1.7 Der folgende Bildschirm erscheint, um anzuzeigen, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde. Klicken Sie auf **[Finish] (Fertigstellen)**, um zu beenden.




TREIBERINSTALLATION

- 1.8 Wenn Sie Ihr Safescan-Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen, wird Windows nach dem richtigen Gerätetreiber suchen. Es wird eine Meldung in der Statusleiste angezeigt.

Windows XP






Windows Vista/Windows 7




- 1.9 In Windows Vista/Windows 7 können Sie die Details des Installationsvorgang sehen, wenn Sie auf **"Click here for status"** (Klicken Sie hier für den Status) klicken.

Die folgenden Bildschirme werden erscheinen:




- 1.10 In der Statusleiste erhalten Sie auch eine Meldung, dass die Treiber erfolgreich installiert wurden:

Windows XP



Windows Vista/Windows 7



DER PROLIFIC DRIVER IST JETZT AKTUALISIERT