



# **SAFESCAN 2985-SX**

## **POKYNY K AKTUALIZÁCII SOFTVÉRU**

---

# ÚVOD A OPATRENIA


Tento návod vás prevedie aktualizáciou softvéru vášho Safescan 2985-SX počítačla bankoviek. Postupujte podľa pokynov krok za krokom, aby ste zabezpečili správnu aktualizáciu vášho zariadenia.

## DÔLEŽITÉ PRÍPRAVY

- 1 Skontrolujte **číslo dielu na** etikete výrobku nachádzajúcej sa na zadnej časti prístroja a ubezpečte sa, že inštalujete správnu verziu softvéru pre váš konkrétny model!



- 2 **Táto aktualizácia sa vykonáva cez USB.** To znamená, že zariadenie Safescan 2985-SX musí byť pripojené k počítaču pomocou USB kábla. USB pripojenie je umiestnené na **zadnej strane** Safescan 2985-SX.




Požaduje sa USB kábel typu **USB A (samec) – USB A (samec)**.

V prípade, že nemáte tento typ kábla, môžete si ho objednať na **www.safescan.com**




# ÚVOD A OPATRENIA

- 3** Pred aktualizáciou vášho počítača bankoviek **sa uistite, že vaše zariadenie a vnútorné senzory boli riadne vyčistené a nie sú zaprášené**. Čistiace karty sú dostupné na [www.safescan.com](http://www.safescan.com). Prach sa najlepšie odstráni pomocou stlačeného vzduchu, napríklad pomocou spreja na vyfúkavanie prachu.
- 4** Ak váš počítač beží na Windows 7 alebo vyšším, vaše Safescan zariadenie by malo byť rozpoznané automaticky (ako "Cypress FX2LP No Eeprom Device"). Môžete to skontrolovať v Správcovi zariadení systému Windows.
- Ak váš počítač nerozpozna vaše Safescan zariadenie, vedľa "Cypress USB" uvidíte žltý výkričník. V takom prípade na váš počítač nainštalujte **ovládač zariadenia** pre Windows XP/Vista/7 alebo Windows 8/10.



= OK



= JE POTREBNÝ  
OVLÁDAČ

- Pre stiahnutie ovládača a inštrukcií pre inštaláciu pre **Windows XP/7**, kliknite [sem](#)
- Pre stiahnutie ovládača a inštrukcií pre inštaláciu pre **Windows 8/10**, kliknite [sem](#)

PREJŠŤ NA PROCES AKTUALIZÁCIE →

# AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU ZÁKLADNEJ DOSKY

- 1 **Vypnite** váš Safescan 2985-SX
- 2 Safescan 2985-SX pripojte k počítaču s USB-A (samec) do USB-A (samec) káblom.



Tento kábel je dostupný v online obchode na [www.safescan.com](http://www.safescan.com).




- 3 **Stlačte a podržte tlačidlo [RESET]** a zapnite počítač bankoviek.  
Na displeji sa zobrazí **[UPDATE SOFTWARE]**



- 4 Otvorte softvér: **Safescan\_2985\_SX.exe**
- 5 Ak sa zobrazí správa **[Nebolo nájdené žiadne zariadenie! Skontrolujte USB pripojenie]**, uistite sa, že USB kábel je správne pripojený. Pre pokračovanie kliknite na [OK] a pre vytvorenie spojenia medzi zariadením a počítačom kliknite na [Connect USB] na nasledujúcej obrazovke.




- 6 Kliknite na **[Load file]**.




# AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU ZÁKLADNEJ DOSKY

- 7 Prejdite na umiestnenie, kde ste uložili aktualizčné súbory a vyberte **aktualizačný súbor** (**Safescan\_2985-SX\_update\_xxx.CSW**).
- 8 Pre nahranie softvéru do zariadenia kliknite na [Update]. Nástroj na aktualizáciu zobrazí ukazovateľa postupu.



- 9 Keď sa aktualizácia dokončí (100%), softvér zobrazí **[UPDATE SUCCESS]**.



- 10 Reštartujte počítač. Nové číslo verzie softvéru sa zobrazí v úvodnej obrazovke.

V niektorých prípadoch môže byť nutné vykonať dodatočnú aktualizáciu dosky prijímača a/alebo LCD panelu. Ich postup je presne taký, ako je popísané vyššie. V kroku 6 vyberte buď "**Safescan\_2985-SX\_ReceiverBoard.csw**" alebo "**Safescan\_2985-SX\_LCD\_panel.csw**".

DOKONČENÁ AKTUALIZÁCIA