



SAFESCAN 2985-SX

INSTRUÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

INTRODUÇÃO E PRECAUÇÕES


Estas instruções orientam-no na atualização de software do seu Contador de Notas Safescan 2985-SX. Siga as instruções passo a passo para garantir uma atualização adequada da sua máquina.

PREPARATIVOS IMPORTANTES

- 1 Verifique o **número da peça** na etiqueta do produto, localizada na parte traseira do aparelho, e assegure-se de que instala a versão do software correta para o seu modelo específico!



- 2 **Esta atualização é executada via USB.** Isto significa que o Safescan 2985-SX tem de estar ligado ao seu PC através de um cabo USB. A entrada USB está localizada na **parte traseira** do Safescan 2985-SX.




O cabo USB necessário é um cabo **USB A (Macho) para USB A (Macho)**.

Caso não tenha esse tipo de cabo, pode encomendá-lo em **www.safescan.com**




INTRODUÇÃO E PRECAUÇÕES

- 3** Antes de atualizar o seu contador de notas, **certifique-se de que o aparelho e os sensores internos foram devidamente limpos e estão livres de poeira**. Os Cartões de Limpeza estão disponíveis em www.safescan.com. A poeira é removida da melhor forma usando ar sob pressão, por exemplo, de uma lata de spray de ar.
- 4** Se o seu PC tiver o sistema operativo Windows 7 ou superior, o seu dispositivo Safescan deverá ser automaticamente reconhecido (como "Cypress FX2LP No Eeprom Device"). Isto pode ser verificado no Gestor de Dispositivos do Windows. Se o seu computador não reconhecer o dispositivo Safescan, verá um ponto de exclamação amarelo junto a "Cypress USB". Nesse caso, instale o **controlador de dispositivos** incluído com o pacote da atualização para Windows XP/Vista/7 ou Windows 8/10 no seu PC.



= OK



= CONTROLADOR
NECESSÁRIO

- Para transferir o controlador e a instrução de instalação para **Windows XP/Vista/7**, clique [aqui](#)
- Para transferir o controlador e a instrução de instalação para **Windows 8/10**, clique [aqui](#)

IR PARA PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO →

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA PLACA PRINCIPAL

- 1 **Desligar** o seu Safescan 2985-SX
- 2 Ligar o Safescan 2985-SX a um PC com um cabo USB-A (Macho) para USB-A (Macho).

Este cabo está disponível na loja online em www.safescan.com.





- 3 **Pressionar e manter** botão **[RESET]** e **ligar** o contador de notas.


O ecrã mostrará **[UPDATE SOFTWARE]**



- 4 Abrir o software: **Safescan_2985_SX.exe**
- 5 Se surgir a mensagem **[No device found! Please check the USB connection]**, certificar-se de que o cabo USB está bem inserido. Clicar em [OK] para prosseguir e clicar em [Connect USB] no ecrã seguinte para estabelecer a ligação entre o dispositivo e o computador.




- 6 Clicar em **[Load file]**.




ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA PLACA PRINCIPAL

- 7 Pesquisar a localização onde colocou os ficheiros atualizados e selecionar o **ficheiro atualizado** (**Safescan_2985-SX_update_xxx.CSW**).
- 8 Clicar em **[Update]** para efetuar o upload do software no dispositivo. A ferramenta de atualização mostrará uma barra de progressão.



- 9 Quando a atualização tiver terminado (100%), o software mostrará **[UPDATE SUCCESS]**.



- 10 Reiniciar o contador de notas. O novo número da versão do software será apresentado no ecrã inicial.

Em certos casos, poderá ser necessário executar uma atualização adicional da placa recetora e/ ou do painel LCD. O procedimento para estes últimos é igual ao que foi descrito acima. No passo 6, selecione "**Safescan_2985-SX_ReceiverBoard.csw**" ou "**Safescan_2985-SX_LCD_panel.csw**".

ATUALIZAÇÃO CONCLUÍDA