



Strumento per l'aggiornamento della valuta Safescan

Strumento per l'aggiornamento della valuta Safescan

Grazie per aver scelto il Strumento per l'aggiornamento della valuta Safescan.. Prima di utilizzare il software, leggere il presente manuale per familiarizzare con le funzioni e le funzioni.


1.0 Installazione

Aprire il file: **Currency update tool Setup.exe**




Currency update tool Setup.exe


Si apre la finestra d'installazione




Dopo aver chiuso tutte le altre applicazioni premere [Successivo >]
 Apparirà la schermata di selezione dell'indirizzo di destinazione. Premere [Successivo >]. Oppure modificare la cartella di destinazione, quindi premere [Successivo >]




Quindi scegliere l'indirizzo in cui posizionare l'icona di accesso rapido e premere [Successivo >]



Premere [Installa] per iniziare l'installazione




Premere [Fine] per completare l'installazione.



2.0 SCHERMATA PRINCIPALE

Dopo aver aperto l'applicazione apparirà la schermata principale:



2.1 LINGUA

Selezionare la lingua e premere [Salva]

3.0 IMPOSTAZIONI DELLA VALUTA DEL DISPOSITIVO


Con questa applicazione si può adattare il proprio Safescan 6100 alle proprie necessità. Selezionare e caricare altre valute, attivare o disattivare denominazioni o caricare pesi delle denominazioni modificate dall'utente sul dispositivo.

3.1 CARICAMENTO DELLE VALUTE NEL VOSTRO DISPOSITIVO SAFESCAN


Il dispositivo contiene 3 posizioni per le valute. Nel menu Impostazioni si può facilmente caricare qualsiasi valuta del mondo disponibile!

Collegare dispositivo Safescan al proprio PC con il cavo USB incluso e accendere il dispositivo. (Assicurarsi che il dispositivo sia collegato all'adattatore o alla batteria 9v)

Safescan 6100: Lo schermo visualizza la scritta LOAD (Carica).

Safescan 6150/6155: Premere e rilasciare  , quindi premere e rilasciare **+** sul dispositivo. Sullo schermo apparirà |USB-PC|

Premere  per aprire il menu Impostazioni e andare al campo impostazioni della valuta del dispositivo



Valuta	Denominazione
ISO	Valuta
AUD	Australian dollar
DKK	Danish krone
EUR	European euro
NOK	Norwegian krone
PLN	Polish zloty

Selezionare una valuta per ciascuna posizione dai 3 menu a tendina. Quando avete terminato la selezione premete [Programma valuta] per caricare le valute nel dispositivo Safescan. Controllare la finestra di messaggio per verificare che le valute siano state programmate correttamente.

Safescan 6100: A seguito del caricamento delle nuove valute sul dispositivo sulla schermo rimarrà visualizzata la scritta LOAD (Carica). Scollegare il cavo USB. Il dispositivo si spegnerà. Con il riavvio del dispositivo saranno caricate le nuove valute.

Safescan 6150/6155: A seguito del caricamento delle nuove valute il dispositivo si scollegherà automaticamente e ritornerà alla modalità di conteggio.

3.2 CARICARE LE VALUTE NEL DISPOSITIVO SAFESCAN SECONDO LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

(non disponibile per Safescan 6100)

Per caricare le valute predefinite nel contamonete selezionate la casella: “Predefinite”. Se il contamonete viene reimpostato come predefinito appariranno le valute programmate.



Impostazioni valuta apparecchio

Valuta

EUR ▼ GBP ▼ USD ▼

☐ Imposta come predefinito

Programma valuta

4.0 IMPOSTAZIONI DELLA VALUTA

(Non disponibile per i contatori di banconote)

In questo menu si possono eseguire alcune impostazioni avanzate come ad esempio: Modificare i pesi delle denominazioni, inserire i nomi delle denominazioni personalizzate, aggiungere sacchetti/rotoli di monete, aggiungere gli assegni o altri valori non in contanti.

Valuta		EUR European euro							Altro valore
ISO	Valuta	Den	Stato	Valore	Peso (g)	Nome personalizzato	Mazz.	Importo	Valore Descrizione
AUD	Australian dollar		su apparecchio e PC	0.01	OK		Rotolo	50	
DKK	Danish krone		su apparecchio e PC	0.02	OK		Rotolo	50	
EUR	European euro		su apparecchio e PC	0.05	OK		Rotolo	50	
NOK	Norwegian krone		su apparecchio e PC	0.10	OK		Rotolo	40	
PLN	Polish zloty		su apparecchio e PC	0.20	OK		Rotolo	40	
SEK	Swedish krona		su apparecchio e PC	0.50	OK		Rotolo	40	
CHF	Swiss Franc		su apparecchio e PC	1.00	OK		Rotolo	25	
GBP	British pound		su apparecchio e PC	2.00	OK		Rotolo	25	
USD	United States dollar		su apparecchio e PC	5.00	OK				
			su apparecchio e PC	10.00	OK				
			su apparecchio e PC	20.00	OK				
			su apparecchio e PC	50.00	OK				
			su apparecchio e PC	100.00	OK				
			su apparecchio e PC	200.00	OK				
			su apparecchio e PC	500.00	OK				

AVVERTENZE: La modifica delle statistiche della valuta può influire sui risultati del conteggio

4.1 VISUALIZZARE LE VALUTE DISPONIBILI

Safescan ha istituito dei pesi delle denominazioni per la maggior parte delle valute mondiali. Questi pesi sono salvati nel programma e sono attribuiti quali ‘pesi ufficiali’. Quando è selezionata la casella della visualizzazione delle valute con i soli pesi ufficiali sono visualizzati esclusivamente i pesi ufficiali delle denominazioni.



Visualizza valute solo con pesi ufficiali

Disattivando questa casella verranno visualizzate tutte le valute disponibili. In altre parole, i pesi ufficiali e ufficiosi. I pesi ufficiosi sono valute per cui non sono stati inseriti nel software i pesi ufficiali.

Alcune valute hanno diverse versioni della stessa denominazione. (vecchie e nuove versioni).

Se ci sono più versioni di una stessa denominazione i numeri della versione sono indicati nel menu impostazioni della valuta. La versione più vecchia è indicata come versione 1. La denominazione seguente è indicata come versione 2 e così via.

Impostazioni valuta

Valuta	BRL Brazilian real
ISO	Valuta
AUD	Australian dollar
BRL	Brazilian real
BGN	Bulgarian lev
DKK	Danish krone
EUR	European euro
HUF	Hungarian forint
NOK	Norwegian krone
PLN	Polish zloty
RON	Romanian leu
SEK	Swedish krona
CHF	Swiss franc
GBP	British pound
USD	United States dollar

Den	Stato	Valore	Versione	Peso (g)
	su apparecchio e PC	0,01	1	OK
	su apparecchio e PC	0,01	2	OK
	su apparecchio e PC	0,05	1	OK
	su apparecchio e PC	0,05	2	OK
	su apparecchio e PC	0,10	1	OK
	su apparecchio e PC	0,10	2	OK
	su apparecchio e PC	0,25	1	OK
	su apparecchio e PC	0,25	2	OK
	su apparecchio e PC	0,50	1	OK
	su apparecchio e PC	0,50	2	OK
	su apparecchio e PC	0,50	3	OK
	su apparecchio e PC	1,00	1	OK
	su apparecchio e PC	1,00	2	OK
	su apparecchio e PC	1,00	3	OK
	su apparecchio e PC	2,00		OK
	su apparecchio e PC	5,00		OK
	su apparecchio e PC	10,00		OK
	su apparecchio e PC	20,00		OK
	su apparecchio e PC	50,00		OK
	su apparecchio e PC	100,00		OK

4.2 SELEZIONARE LE VALUTE

Selezionare la valuta da adattare nella prima colonna Valuta.

4.3 ADATTARE LE DENOMINAZIONI DELLA VALUTA

A seguito della selezione di una valuta vengono visualizzati i dati della denominazione della valuta nella seconda colonna.

EUR European euro							Altro valore	
Den	Stato	Valore	Peso (g)	Nome personalizzato	Mazz.	Importo	Valore	Descrizione
	su apparecchio e PC	0.01	OK		Rotolo	50		
	su apparecchio e PC	0.02	OK		Rotolo	50		
	su apparecchio e PC	0.05	OK		Rotolo	50		
	su apparecchio e PC	0.10	OK		Rotolo	40		
	su apparecchio e PC	0.20	OK		Rotolo	40		
	su apparecchio e PC	0.50	OK		Rotolo	40		
	su apparecchio e PC	1.00	OK		Rotolo	25		
	su apparecchio e PC	2.00	OK		Rotolo	25		
	su apparecchio e PC	5.00	OK					
	su apparecchio e PC	10.00	OK					
	su apparecchio e PC	20.00	OK					
	su apparecchio e PC	50.00	OK					
	su apparecchio e PC	100.00	OK					
	su apparecchio e PC	200.00	OK					
	su apparecchio e PC	500.00	OK					

Aprire i dati della denominazione (doppio click o premere il tasto di adattamento denominazione)

Appare il pop-up delle impostazioni Denominazione.

- Peso (gr):** Inserire un nuovo peso. Premere [Peso di default] per ripristinare il peso ufficiale.
- Mostrare la denominazione:** Selezionare in questa casella le seguenti opzioni
- Sul dispositivo e sul PC:* Visualizza la denominazione su dispositivo Safescan e sul PC
- Sul PC:* Visualizza la denominazione esclusivamente sul PC. La denominazione verrà disattivata su dispositivo Safescan.
- Mai:* Disattiva la denominazione su dispositivo Safescan e sul PC.
- Nome personalizzato:** Inserire il nome della denominazione. Ad esempio 1 cent. (Questo nome verrà visualizzato sul foglio dei risultati del conteggio)
- Pacchetto:** Selezionare il tipo di pacchetto di monete o banconote (rotolo di monete, sacchetto di monete o fermabanconote).
- Numero:** Inserire la quantità di monete/banconote per pacchetto
- Peso del pacchetto completo:** Inserisci il peso totale del pacchetto di denaro completo (inclusa la cifra di monete/banconote come impostato sopra). Utilizza la funzione peso dell'apparecchio per stabilire il peso del pacchetto completo. (Premi il tasto [+] per 3 secondi per attivare la funzione peso)


Attenzione:

Per un risultato preciso del conto assicuratevi di pesare solo i pacchetti che non sono stati danneggiati e che contengono la cifra corretta di monete/banconote come impostato sopra

5.0 RIMUOVERE L'INSTALLAZIONE

Selezionare il software del conteggio di Safescan in [Menu di avvio_Tutti i programmi] e selezionare [Disinstalla].

Apparirà un pop-up di avviso:



Premere [NO] per annullare la disinstallazione del software.

Premere [SI] per procedere alla disinstallazione del software.

Quando il software sarà disinstallato apparirà il seguente pop-up:



Premere [OK] per terminare il processo di disinstallazione.

6.0 SUPPORTO TECNICO

Per assistenza contattate Safescan : www.safescan.com



www.safescan.com